

Accés remot a equips Windows de l'Àmbit Camins

Aquest manual detalla el procediment per tal d'accedir remotament a estacions de treball Windows que estiguin connectades a les xarxes de l'entorn Camins.

Requeriments

Per tal de poder-te connectar remotament hauràs de:

1. Habilitar l'accés remot al teu equip Windows
2. Conèixer l'adreça IP de l'equip
3. En cas d'estar fora de la UPC configurar l'eina d'accés remot [UPCLink](#) a l'equip des del qual et connectaràs.

A més, caldrà que l'equip estigui en marxa i connectat a la xarxa. Els equips configurats amb el servei CaminsWS ja disposen d'una configuració per tal que l'equip no s'aturi passat un temps d'inactivitat.

1. Habilitar l'escriptori remot a la meva estació


Per habilitar l'accés remot al nostre equip haurem de seguir els següents passos:



Control Panel

App

1. Anem al **Panel de control / Tauler de control → Sistema y seguridad → Sistema**. A l'esquerra hi apareix un menú, seleccionem la opció **Configuración de acceso remoto**.
 1. **Activem** la casella **Permitir conexiones de Asistencia remota** a este equipo.
 2. **Activem** la casella **Permitir las conexiones remotas** a este equipo.
 3. **Activem** la casella de sota **Permitir solo las conexiones desde equipos que ejecuten Escritorio remoto con Autenticación a nivel de red (recomendado)**.



2. Acceptem.

Un cop fet això, ja tindrem el nostre equip configurat per connectar-nos remotament.

2. Obtenir la meva adreça IP i dades d'accés

Per tal de connectar-nos des de casa haurem de saber la IP de l'equip de la UPC, aquesta IP serà usualment del format **10.5.XXX.XXX**. Farem el següent per tal d'esbrinar l'adreça IP del nostre equip:

1. Anar a **Panel de control → Redes e internet → Centro de redes y recursos compartidos**.
2. A la secció Ver las redes activas s'ha de fer click on fica **Connexió d'àrea local o Ethernet**.

View your basic network information and set up connections

View your active networks

dominicamins.upc.edu
Domain network

Access type: Internet
Connections:  Ethernet

Change your networking settings



[Set up a new connection or network](#)

Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.



[Troubleshoot problems](#)

Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.

3. A la finestra que surt li donem al botó **Detalles...** i el número que surt al costat de **Dirección IPv4** és la direcció IP de l'ordinador.


3. Configuració de UPCLink per a connexions des de fora de la UPC

Si la connexió es farà des de **fora de la xarxa UPC**, s'ha de configurar l'accés remot mitjançant el servei **UPCLink**. Per instal·lar-ho haureu de seguir [aquest manual](#).

4. Procediment per connectar remotament

Per connectar-nos des d'un equip amb sistema operatiu Windows només hem de fer el següent:

1. **Obrir l'aplicació Connexió a Escriptori Remot**, que es troba instal·lada per defecte a tots els equips Windows.
2. Se'ns obrirà la finestra que hi ha a continuació. Al camp Equip posem l'**adreça IP de l'equip al qual ens volem connectar**. Seguidament el programa demanarà les credencials que habitualment seran: **dominicamins\nom.cognom** (usuari de la UPC) i la **contrasenya de la UPC**.



També és possible connectar des de dispositius mòbils o altres sistemes operatius, fent servir eines

compatibles amb el protocol d'escriptori remot i les dades que s'han indicat prèviament. A continuació hi ha un llistat de les aplicacions compatibles que es recomanen:

- Linux: <https://wiki.gnome.org/Apps/Vinagre>
- Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android>
- macOS: <https://apps.apple.com/es/app/microsoft-remote-desktop-10/id1295203466?mt=12>
- iOS: <https://itunes.apple.com/es/app/escriptorio-remoto-de-microsoft/id714464092>

[howto](#), [dominicamins](#), [PDI](#), [PAS](#)

From:
<https://wiki.caminstech.upc.edu/> - CaminsTECH Wiki

Permanent link:
https://wiki.caminstech.upc.edu/doku.php?id=private:entorn-treball:estacio-treball:manual_de_connexio_remota

Last update: **2022/09/22 14:31**

